

УТВЕРЖДЕНО

RU.96636777.62.01.29-02 91 01-1 ЛУ

Программный комплекс «АльтерОфис Специальный»/ «AlterOffice»

Руководство администратора

RU.96636777.62.01.29-02 91 01-1

Листов 9

2
RU.96636777.62.01.29-02 91 01-1
СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общие сведения.....	4
1.1. Назначение программы	4
1.2. Системные требования	4
2. Действий по приёвке	5
3. Действий по безопасной установке и настройке	7
3.1. Установка ПК AlterOffice в Linux.....	7
3.2. Удаление ПК AlterOffice	8
4. Действий по реализации функций безопасности среды функционирования средства	9

Введение

Настоящий документ распространяется на изделие Программный комплекс «АльтерОфис Специальный»/«AlterOffice» (далее — ПК AlterOffice, Система, Изделие, ОО). ПК AlterOffice представляет собой совокупность интегрированных программных продуктов, в котором сделан упор на его эффективное использование в коммерческих и государственных учреждениях. ПК AlterOffice – это полнофункциональный набор офисных программ.

Разработчик: ООО «Алми Партнер» (юридический адрес: 117186, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Котловка, ул. Нагорная, д. 24 к. 9, помещ. 1/1, лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации № Л050-00107-00/00584159 от 08 августа 2019 г.).

Производитель: ООО «Алми Партнер» (юридический адрес: 117186, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Котловка, ул. Нагорная, д. 24 к. 9, помещ. 1/1).

Изделие соответствует требованиям по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2020) по 4 уровню доверия. Изделие является программным средством общего назначения без встроенных средств защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

1. Общие сведения

1.1. Назначение программы

ПК AlterOffice – это полнофункциональный набор офисных программ. В качестве собственного формата файлов в котором используется формат Open Document Format (ODF), который является открытым международным стандартом в сфере публикации и обмена документами. AlterOffice также открывает и сохраняет документы во многих других форматах, включая форматы файлов Microsoft Office.

В комплекс ПК AlterOffice входят следующие компоненты:

- Текстовый процессор AText;
- Табличный процессор ACell;
- Программа подготовки презентаций AConcept;
- Редактор векторной графики AGraph;
- Редактор формул AMath.

1.2. Системные требования

Минимальные системные требования для программного обеспечения ПК AlterOffice:

- Процессор архитектуры x86_64;
- Разрешение экрана от 1024 x 768 пикселей;
- 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуемый минимум);
- Поддерживаемые операционные системы: AlterOS; AstraLinux; AltLinux 8; RedOS;
- Поддерживает 64-битную версию ПО.

Рекомендуемые системные требования:

- Оперативная память от 4ГБ;
- Разрешение экрана от 1920 x 1080 пикселей;
- 3 ГБ доступного места на жестком диске.

2. Действий по приёмке

Перед началом эксплуатации, для обнаружения любого расхождения между оригиналом ПК AlterOffice и полученной версией, проводится процедура приемки.

Приемка поставленного ПК AlterOffice включает в себя следующие процедуры:

1. Проверка качества документации
2. Проверка комплектности
3. Проверка качества дистрибутивных носителей
4. Проверка соответствия дистрибутивных носителей эталону
5. Проверка маркировки и упаковки программного комплекса

1. Проверка документации в печатном виде на программный комплекс по п. 2.3 документа «Программный комплекс «AlterOffice». Технические условия. RU.96636777.62.01.29-02 ТУ 01-1» (далее - ТУ) (по составу, содержанию, качеству) производится путем визуального сравнения предъявленного комплекта с учтенными копиями, анализа наличия и целостности документов, оценки подписей. ЭД на изделие соответствует требованиям ТУ, если ЭД не содержит дефектов, затрудняющих чтение.

2. Проверка комплектности производится сравнением комплектности предъявленного образца к приемке с составом, указанным в п. 2.4 ТУ. Комплектность изделия соответствует требованиям ТУ, если комплектность предъявленного образца соответствует указанной в ТУ.

3. Проверка качества носителей состоит в визуальном определении отсутствия каких-либо механических или иных повреждений, в определении качества записи на носителе данных путем снятия контрольных сумм и сравнения их с эталоном. Носители считаются выдержавшими испытания, если на них не обнаружено никаких повреждений и информация, записанная на оптический носитель, соответствует эталону.

4. Проверка соответствия дистрибутивных носителей эталону производится путем сравнения контрольных сумм образца Изделия, рассчитанных с помощью программы фиксации и контроля исходного состояния программного обеспечения «ФИКС-Unix» с использованием команды «find ./ -type f -name "*" -exec ufix --alg s256 -E {} \;» с контрольными суммами, приведенными в приложении к Формуляру (Каталог – «Формуляр. Приложение 1», имя файла – «КС дистрибутивного диска.txt».

5. Проверка соответствия изделия требованиям к упаковке и маркировке производится путем оценки соответствия коробок и дисков, а также маркировки, нанесенной на него.

Изделие считается выдержавшим испытания, если оно упаковано, а маркировка соответствует документации п. 2.6 ТУ.

3. Действий по безопасной установке и настройке

3.1. Установка ПК AlterOffice в Linux

3.1.1. Для установки ПК AlterOffice в AltLinux

1. Смонтировать дистрибутивный диск в систему, выполним команду:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

2. Перейти в папку RPMS дистрибутивного диска в терминале и выполнить

команду:

```
sudo rpm -ivh ./*.rpm
```

3.1.2. Для установки ПК AlterOffice в AlterOS

1. Смонтировать дистрибутивный диск в систему, выполним команду:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

2. Перейти в эту папку RPMS дистрибутивного диска в терминале и выполнить

команду:

```
sudo rpm -ivh ./*.rpm
```

3.1.3. Для установки ПК AlterOffice в RedOS

1. Смонтировать дистрибутивный диск в систему, выполним команду:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

2. Перейти в эту папку DEBS дистрибутивного диска в терминале и выполнить

команду:

```
sudo yum install alteroffice* libobasis*
```

3.1.4. Для установки ПК AlterOffice в Astra Linux

1. Смонтировать дистрибутивный диск в систему, выполним команду:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

2. Перейти в эту папку DEBS дистрибутивного диска в терминале и выполнить

команду:

```
sudo dpkg -i ./*.deb
```

Примечание: Если в системе отсутствует утилита `sudo`, то выполнить установку с помощью пользователя `root`

3.2. Удаление ПК AlterOffice

3.2.1. Удаление в Linux

1. Для удаления ПК AlterOffice в AlterOS необходимо в терминале выполнить команду:

```
sudo yum remove alteroffice* libobasis*
```

2. Для удаления ПК AlterOffice в ALT Linux необходимо в терминале выполнить команду:

```
sudo apt-get remove alteroffice* libobasis*
```

3. Для удаления ПК AlterOffice в Astra Linux необходимо в терминале выполнить команду:

```
sudo apt remove alteroffice* libobasis*
```

Примечание: Если в системе отсутствует утилита `sudo`, то выполнить установку с помощью пользователя `root`

4. Действий по реализации функций безопасности среды функционирования средства

Эксплуатация Изделия в среде функционирования осуществляется в соответствии с указаниями по эксплуатации, содержащимися в документе «Программный комплекс «AlterOffice». Формуляр. RU.96636777.62.01.29-02 30 01-1».